



Recherche


Configuration de Windows Mail

OK

[Retour à la liste des guides](#)**Introduction**

Windows Mail est un logiciel de messagerie gratuit pour le système d'exploitation Windows, présenté comme le successeur d'Outlook Express. Vous pouvez le retrouver via la page suivante :

→ [Windows Mail \(site officiel\)](#)



→ [Configuration de votre compte sur d'autres logiciels de messagerie.](#)

Les étapes

1. Ouvrez votre logiciel Windows Mail puis créer un nouveau compte.


 **Ajouter un compte de messagerie**

Entrez ci-dessous les informations sur votre compte de messagerie :

Adresse de messagerie :

[exemple555@hotmail.com](#) [Obtenir un compte de messagerie gratuit](#)

Mot de passe : ●●●●●●

Mémoriser le mot de passe

Quelle doit être l'apparence de votre nom dans les messages électroniques envoyés depuis ce compte ?

Nom d'affichage : Grégory Dupont

Par exemple : Marie Dubois

Configurer manuellement les paramètres de ce compte de messagerie

Suivant Annuler

2. Enregistrez les informations demandées puis cliquez sur "**Suivant**"

3. Sur la page suivante il vous faut entrer les informations suivantes :

Mon serveur de messagerie pour courrier entrant est un serveur : **POP3**

Serveur entrant : pop3.domaine.com ou directement notre serveur **ns0.ovh.net**
Port : **110**

Identifiant de connexion : Votre adresse e-mail (Ex: **contact@domaine.com**)

Informations sur le serveur sortant : smtp.domaine.com ou notre serveur **ns0.ovh.net**
Port : **587**

Cocher la case "**Mon serveur sortant requiert une authentification**"

[Où trouver des informations sur mon serveur de messagerie ?](#)

Informations sur le serveur entrant

Mon serveur de messagerie pour courrier entrant est un serveur POP3

Serveur entrant : pop3.mondomaine.com Port : 110

Ce serveur nécessite une connexion sécurisée (SSL).

Ouvrir la session en utilisant : Authentification en texte clair

Identifiant de connexion (s'il est différent de votre adresse de messagerie) : contact%domaine.com

Informations sur le serveur sortant

Serveur sortant : smtp.mondomaine.com Port : 587



Ce serveur nécessite une connexion sécurisée (SSL).

Mon serveur sortant requiert une authentification.

Suivant Annuler

4. Vous pouvez cliquer sur "**Suivant**" et terminé.

Votre compte email est désormais correctement configuré!

Attention!

 Il vous faut impérativement utiliser le port **587** en smtp et **cocher l'authentification pour se connecter pour le serveur sortant.**
Il s'agit du port sortant authentifié pour tous les FAI.